

Modelo: Amplimax (EPRL12)

Atualização versão: 1\_8\_0\_0

---

Modelos: Amplimax Fit e Amplimax Fit Corp. (EPRL18)

Atualização versão: 1\_8\_0\_0\_1

---

Esta versão do firmware traz mudanças importantes de segurança, em conformidade com o ATO 2436 da ANATEL. Veja o que muda para você:

### 1. Login agora é obrigatório na página web

Para acessar a interface de configuração do equipamento (via navegador), será necessário fazer login.

### 2. Usuários que atualizarem o produto

- Após a atualização para esta versão, o login inicial será:
  - Usuário: elsys
  - Senha: elsys
- No primeiro acesso, você será **obrigado a trocar a senha**.

### 3. Produtos já fabricados com esta versão em diante

- Para aparelhos que saírem de fábrica com esta versão (ou superior), o usuário e a senha iniciais estarão **impressos na etiqueta do produto**.
- Da mesma forma, no primeiro acesso será **obrigatória a troca da senha**.

### 4. Senha forte (padrão ANATEL)

A nova senha deve seguir regras de “senha forte”, conforme exigência da ANATEL, aumentando a proteção do seu equipamento contra acessos não autorizados.

### 5. Tempo de sessão (expiração do login)

- Se você ficar 30 minutos sem usar a interface web, o login expira automaticamente.
- Depois disso, será necessário fazer login novamente.

### 6. Proteção das credenciais

- As senhas são armazenadas de forma segura (com criptografia de hash), aumentando a segurança do dispositivo.

### 7. Redefinição de fábrica (reset)

Ao restaurar o equipamento para os padrões de fábrica, a senha volta para o valor inicial:

- elsys / elsys para produtos que foram apenas atualizados pelo usuário;
- Usuário e senha de fábrica indicados na etiqueta, para produtos já fabricados com esta versão (ou superior).

### 8. Proteção contra tentativas de login incorretas

- Múltiplas tentativas de login sem sucesso ativam um mecanismo de proteção com desafio adicional, para evitar tentativas de invasão.